

SKILLSOURCE
HRM 2.0

Installatiehandleiding SkillSource-HRM 2.0

SkillSource-HRM 2.0 multi-user

1. Server applicatie

- Installeer de laatste updates voor uw windows van Microsoft.
- Download het installatiebestand en open het.
- Volg alle stappen van de installatieprocedure
- Ga nu naar: "C:\Program Files\SkillSource-HRM Server" (of de folder waarin u het geheel hebt geïnstalleerd).
- Dubbeklik op 'SK_CVB_SRV'. Er gebeurt nu niets visueel. De server objecten worden nu alleen geregistreerd.

De server applicatie is nu geïnstalleerd en geconfigureerd.

2. Client applicatie

- Installeer de laatste updates voor uw windows van Microsoft.
- Download het installatiebestand en open het.
- Volg nu alle stappen van de installatieprocedure
- Zodra de installatieprocedure voltooid is klikt u achtereenvolgens op 'Start', 'Programma's', 'SkillSource-HRM 2.0', 'SkillSource-HRM 2.0'
- U wordt nu gevraagd om een server in te vullen. Vul hier het ip-nummer of de computernaam van de computer waar u de server-applicatie heeft geïnstalleerd. Indien u de server-applicatie op dezelfde computer hebt geïnstalleerd als waar u nu de client-applicatie wilt installeren, kunt u hier 'localhost' invullen.
- Klik vervolgens op 'Ok'
- Nu worden de gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd. U kunt hier de eerste keer inloggen met gebruikersnaam 'beheerder' en als wachtwoord 'password' (zonder aanhalingstekens). Wij adviseren u wel dit wachtwoord direct te wijzigen.

3. Machtigingen

Indien een cliënt een connectie probeert te maken naar een server, dan kan het zijn dat er een melding komt waarin staat dat de toegang geweigerd is. In dat geval moet de windows-gebruiker van de cliënt ook aangemaakt worden op de server. (indien er geen gebruikt gemaakt wordt van een Domain-server of Active Directory Server). Indien dit wel het geval is moet de gebruiker of gebruikersgroep als volgt worden geconfigureerd.

Indien de toegang naar Windows NT, Windows 2000, Windows 2003 of Windows XP geweigerd wordt, moet de gebruiker (of een groep waar de gebruiker onder valt) als volgt worden toegevoegd:

Windows 98, Windows NT, Windows 2000

- Klik op "Start", "Uitvoeren"
- Type hier: dcomcnfg en klik op "Ok"
- Kies nu het derde tabblad
- Klik op "Edit default" bij "Default launch Permissions".
- In dit lijstje moet de gebruiker of een groep waar de gebruiker lid van is worden toegevoegd.

Ook heeft de gebruiker schrijfrechten nodig op de database en in de folder waar de CV's staan.

Windows XP, Windows 2003

- Klik op "Start", "Uitvoeren"
- Type hier: dcomcnfg en klik op "Ok"
- Klik op het plusje voor 'Component services'

- Klik op het plusje voor 'Computers'
- Klik met rechts mij 'My Computer' en kies 'Eigenschappen'
- Klik nu op 'Default Com Security'.
- Klik nu op 'Edit default' onder 'Access Permissions'.
- Voeg hier de betreffende gebruiker toe en vink 'Allow' aan achter 'Access permissions'
- Klik op 'Ok'
- Klik op 'Edit default' onder 'Launch permission'
- Voeg hier de betreffende gebruiker toe en vink 'Allow' aan achter 'Launch permissions'
- Klik op 'Ok'

Als dit nog niet helpt om de toegang tot stand te brengen kunt u het volgende doen:

- Start: C:\WINNT\system32\RACMGR32.EXE
- Selecteer hier 'SK_CVB_Server.clsData'
- Op het tabblad 'Client access" moet 'Allow Remote Creates by Key' aan staan
'Allow Remote Activation' aan staan
- Op het tabblad 'Server connection' moet 'Remote automation' aan staan en moet de rest op 'none' staan.

Indien dit ook geen oplossing biedt kunt u controleren of de betreffende gebruiker schrijfrechten heeft op de volgende folder en bestand op de server:

C:\Program Files\SkillSource-HRM Server\
 C:\Program Files\SkillSource-HRM Server\CV\
 C:\Program Files\SkillSource-HRM Server\db.mdb